


**ВСТАВКА
ВИДЕОФАЙЛОВ
В
ПРЕЗЕНТАЦИЮ**


Первый способ.

В макете содержимого щелкнуть по иконке ***Вставить клип мультимедиа***



Второй способ.

Перейти на вкладку **Вставка**. В группе **Мультимедиа** нажать на кнопку **Видео**



Третий способ.

Вставка видео с помощью



Windows Media Player






























Сначала необходимо установить вкладку **Разработчик**.

- Для этого выполняем команду **Файл** (или нажимаем кнопку **Office**).
- Выбираем **Параметры PowerPoint**.
- Находим **Настройка ленты** и ставим галочку в **Разработчик**.

- Общие
- Правописание
- Сохранение
- Язык
- Дополнительно
- Настройка ленты
- Панель быстрого доступа
- Надстройки
- Центр управления безопасностью

 Настройка ленты.

Выбрать команды: 
 Часто используемые команды 

-  WordArt
-  Быстрая печать
-  Вернуть
-  Вертикальная надпись
-  Вставить
-  Вырезать
-  Гиперссылка...
-  Группировать
-  Действие
-  Добавить анимацию
-  Дублировать выделенные сл...
-  Копировать
-  Макет
-  Макросы
-  Маркеры
-  На задний план
-  На передний план
-  Надпись
-  Нарисовать таблицу
-  Область анимации
-  Образец слайдов
-  Орфография...
-  Открыть
-  Открыть последний файл...
-  Отменить
-  Отправить по электронной ...
-  Перегруппировать
-  Переместить вперед
-  Переместить назад




Добавить >>
 << Удалить

Настройка ленты: 
 Основные вкладки 

- Основные вкладки
- Главная
 - Буфер обмена
 - Слайды
 - Шрифт
 - Абзац
 - Рисование
 - Редактирование
 - Вставка
 - Дизайн
 - Переходы
 - Анимация
 - Показ слайдов
 - Рецензирование
 - Вид
 - Разработчик
 - Надстройки
 - Переводчик PROMT
 - Объединить
 - Оттенки серого
 - Черно-белый
 - Образец слайдов
 - Образец выдан
 - Образец заметок




Создать вкладку Создать группу Переименовать...


Настройки:  Сброс 
 Импорт-экспорт 

OK Отмена


Переходим на
вкладку **Разработчик** и нажимаем
на кнопку **Другие элементы
управления.**




В открывшемся окне ищем Windows Media Player




Курсор мышки примет вид крестика, и с помощью него рисуем на слайде прямоугольник



Щелкаем правой кнопкой по квадрату и выбираем **Свойства**



В открывшемся окне в строке **Url** пишем имя видеофайла (с расширением)



Необходимо помнить:

1. В презентации поддерживаются следующие форматы видео:
SWF, ASF, AVI, MPG, MPEG, WMV.
2. Важен размер видео: если размер видеофайла слишком большой, он может не воспроизводиться или заметно тормозить при демонстрации.

3. Всегда проверяйте презентацию перед важным мероприятием, особенно если вы планируете запускать презентацию с чужого оборудования.

4. Видео должно находиться в одной папке с презентацией.

Просмотр презентации на других компьютерах





Очень часто, презентация, созданная на своем компьютере, не воспроизводит видео или музыку на других компьютерах. Причин может быть несколько: потеряна связь с файлами, программное обеспечение чужого компьютера не поддерживает формат файлов и т.п.

**Что необходимо сделать, чтобы
обеспечить связь с файлами:**

Первый способ. Каждый раз
необходимо заново указывать
путь к файлам на чужом
компьютере. То есть вы
переносите папку с презентацией
и видео, открываете презентацию,
удаляете видео и заново
вставляете.

Второй способ. Упаковать презентацию для компакт-диска. Создается папка, в которую будут помещены все связанные файлы.

1. Для этого выполняем команду **Файл** (или нажимаем **кнопку Office**).
2. Выбираем **Сохранить и отправить**.
3. Выбираем **Упаковать презентацию для компакт-диска**.

-  Сохранить
-  Сохранить как
-  Открыть
-  Закрыть

Сведения



Последние

Создать






Печать

Сохранить и отправить






Справка

-  Параметры
-  Выход

Сохранить и отправить

-  Отправить по электронной почте
-  Сохранить на веб-сайте
-  Сохранить в SharePoint
-  Широковещательный показ слайдов
-  Опубликовать слайды

Типы файлов

-  Изменить тип файла
-  Создать документ PDF/XPS
-  Создать видео
-  Упаковать презентацию для компакт-диска
-  Создать выдачи

Упаковать презентацию

Создайте пакет, чтобы д
компьютеров.


В этот пакет будут вклю

- связанные или внед
- любые другие фай




Упаковать на
компакт-диск

Выбираем **Копировать в папку**



Выбираем место для размещения презентации



На вопрос *Включить связанные файлы в пакет?* - отвечаем: да. Появится папка Презентация, в которой будет три файла: Презентация, папка Пакет Презентаций и файл для запуска. В папке ПакетПрезентаций будут все связанные файлы (ссылки, фоны и т.д.)


Третий способ. Сохранить видео в формате swf и вставить его как флэш-объект. Надежный способ, видео в презентации воспроизводится на любых компьютерах (где установлен плеер для просмотра swf файлов). Кроме того, не надо будет в одной папке размещать и видео, и презентацию. Теперь это будут независимые объекты - т.е. можно будет переносить на другой компьютер лишь одну презентацию.

Format Factory -


бесплатный конвертер
аудио, видео и фото
файлов.



1. Выбираем формат для конвертирования



2.Выбираем исходный видеофайл



3. Нажимаем **Старт**, здесь же
можно выбрать место
сохранения видео: **Конечная
папка.**

iSpring Free –
программа для
создания Flash-презентаций
и добавления Flash-роликов
и YouTube-видео.

При открытии презентации
появится новая вкладка **iSpring**
Free. Переходим на нее и
нажимаем кнопку **Flash** и
выбираем видео в формате
swf.