

Microinvest Склад Pro

Установка сервера MS SQL 2008 R2


Express

(Microsoft SQL Server 2008 R2 Express
Edition)

Необходимые компоненты


- MS SQL 2008 R2 Express установочные файлы
- MS SQL инструменты

Установка – шаг 1




Выберете “New installation or add features to an existing installation”

Установка – шаг 2



Примите лицензионное соглашение

Установка – шаг 3



Выберите компоненты, которые нужно установить

Установка – шаг 4

SQL Server 2008 R2 Setup

Instance Configuration

Specify the name and instance ID for the instance of SQL Server. Instance ID becomes part of the installation path.

Setup Support Rules
Feature Selection
Installation Rules
Instance Configuration
Disk Space Requirements
Server Configuration
Database Engine Configuration
Error Reporting
Installation Configuration Rules
Installation Progress
Complete

Default instance
 Named instance: SQLEXPRESS

Instance ID: MSSQLSERVER

Instance root directory: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\

SQL Server directory: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.MSSQLSERVER


Installed instances:

Instance Name	Instance ID	Features	Edition	Version
---------------	-------------	----------	---------	---------

< Back Next > Cancel Help


Выберите опцию “Default instance”

Установка – шаг 5




Выберите “NETWORK SERVICE” в поле “Account Name”

Установка – шаг 6




Выберите во вкладке Collation: Cyrillic_General_CI_AS
(при правильной конфигурации региональных настроек выбрано по умолчанию)

Установка – шаг 7




Выберите “Mixed Mode” и введите пароль для доступа к серверу – Password

Установка – шаг 8




Подтверждение настроек для отправки сообщений с ошибками в Microsoft

Установка – шаг 9




Успешное окончание установки

Конфигурация – шаг 1




В программной группе Microsoft SQL Server-а выберите “SQL Server Configuration Manager”

Конфигурация – шаг 2




Protocols for MSSQLSERVER на TCP/IP поменяйте статус на Enabled

Конфигурация – шаг 3




Перезагрузите сервер, что бы вступили в силу
изменения

Установка MS SQL инструментов— шаг 1




Вначале заново выберите New installation...

Установка MS SQL инструментов— шаг 2




Подтвердите “New installation or add shared features”

Установка MS SQL инструментов— шаг 3




Примите лицензионное соглашение

Установка MS SQL инструментов — шаг 4




Подтвердите компоненты для установки

Установка MS SQL инструментов — шаг 5



Подтверждение настроек для отправки сообщений с ошибками в Microsoft

Установка MS SQL инструментов— шаг 6



Успешное окончание установки